


Nastavitev Gemalto in Chrome

1. Na delovni postaji je potrebno imeti nameščen brskalnik Chrome (<https://www.google.com/chrome>)
2. Potrebno je aktivirati RegTool
 - V startnem oknu Windows10 je potrebno poiskati RegTool in ga aktivirati (dvoklik) – če RegTool ne obstaja na delovni postaji je potrebno najprej izvršiti točko 3. in potem ponoviti točko 2.




Ob aktivnem RegTool se nam pojavi ikona  v opravilni vrstici.

3. Na delovno postajo je potrebno namestiti gonilnik in programsko opremo Classic Client, ki se ju dobi na naslednjih naslovih:

<http://www.zzss.si/zzss/info/egradiva.nsf/o/97BA20DBB91C1A42C1257C5A004BFF04>

<http://www.zzss.si/zzss/info/egradiva.nsf/o/A48C0C0C05D94514C1257D79002AB76D?OpenDocument>

4. Sedaj v čitalec kartice vstavimo PK kartico in njen certifikat bi nam moral biti viden v seznamu certifikatov (in če se s miško postavimo na ikono za RegTool se izpiše ali so certifikati naloženi) in s tem na voljo.



Alternativa

Alternativa uporabi orodja RegTool je registracija digitalnih potrdil s profesionalne kartice v Windows Certificate Store. S tem postopkom v Windows Certificate Store zapišete bližnjico, kje se nahaja kvalificirano digitalno potrdilo na PK. S PK postopate enako, kot prej - zadeva deluje, če je PK v čitalniku. Ne prižigajte orodja RegTool, ker izbriše registrirana potrdila iz Windows Certificate Store. Če se to zgodi, ponovite opisani postopek. Navodila so sledeča:

1. Najprej ugasnite orodje RegTool
2. Zaženite Gemalto Classic Client Toolbox (instalirano v koraku 3. postopka opisanega na prejšnji strani).
3. Izberite zavihek "Vsebina kartice" in zatem gumb "Potrdila".
4. V prikazanem seznamu digitalnih potrdil izberite "HPC-Qualified"
5. V okence v desnem zgornjem kotu orodja vpišite PIN, ki pripada kvalificiranemu digitalnemu potrdilu (izberite gumb "Prijava" in prek čitalnika vpišite PIN za KDP)
6. Zatem izberite gumb "Registriraj vse"
7. Zaprite Gemalto Classic Client Toolbox.